

Allflex[®]



Allflex
CONNECT

**ALLFLEX
CONNECT**
COMO CRIAR
CAMPOS
PERSONALIZADOS
PARA MANEJO DE
REPRODUÇÃO



 **MSD**
Saúde Animal




ALLFLEX CONNECT



ALLFLEX CONNECT


• Passo 1

Baixar o app da **Allflex Connect** na Play Store do seu celular, lembrando que o aplicativo só é possível baixar em dispositivo Android acima da versão 11 e sistema IOS.





• Passo 2

Criar um login e senha com um e-mail e aceitar as regras de políticas de privacidade de uso. O idioma disponível até o momento para uso é Inglês ou Espanhol.





• **Passo 3**
Entrar em Configurações.

• **Passo 4**
Clicar em Campos personalizados e, em seguida, no “+”.



Os primeiros 5 campos (EID, VID, TST/TSU ID, MONITORING ID E, WEIGHT) não são editáveis, já vêm cadastrados como


padrão no aplicativo. Por isso, não tem como excluir, mas é possível marcar como ativo quando o símbolo estiver assim  ou inativo quando o símbolo estiver assim .


É possível criar até 15 campos personalizáveis dentro do aplicativo com as informações que queira preencher no momento do manejo.

• Passo 5

dentro do campo “nome” é obrigatório preencher com o nome da informação que será colocada na lista de manejo e a resposta. A resposta pode ser dos seguintes tipos:


- **Texto** - respostas com palavras
- **Números** - respostas com números
- **Fecha** - abre um calendário para preenchimento da data
- **Sim/ Não** - respostas de selecionar sim ou não
- **Opção** - respostas com múltipla escolha, na qual é necessário preencher as opções




Após finalizar, basta clicar  e o campo já estará disponível para uso nas listas de manejo.

• Passo 6


Seguem alguns exemplos de campos personalizados para a gestão em fazendas de cria, para um manejo de reprodução. Nas imagens é possível verificar qual o nome dado para a informação que será coletada e o tipo de resposta selecionada para preenchimento dos dados.




ALLFLEX CONNECT



ALLFLEX CONNECT



Lembrando que esses são apenas alguns exemplos dos campos que podem ser criados e, mesmo depois de criados, basta arrastar para o lado direito o campo, que é possível excluir ou editar o campo criado.




• Passo 7

Depois dos campos personalizados pré-cadastrados, podemos criar a lista de manejo para coletar os dados.

Basta clicar em INICIO e em seguida no “+”.

Feito isso, abrirá uma nova tela para nomear a lista de manejo e selecionar quais campos personalizados você quer que apareça como opção para coletar as informações de cada animal.



IMPORTANTE: Não se esqueça que para começar a coletar as informações é necessário ter conectado o bastão da Allflex via Bluetooth anteriormente no seu celular. Para ter certeza que está conectado entre na tela de Ajustes do dispositivo móvel e valide essa informação. E só depois de ter conectado é que o bastão aparecerá como opção para selecionar no campo CONECTAR, dentro do aplicativo do Allflex Connect.



Allflex
CONNECT

Allflex[®]



MSD
Saúde Animal